

Documento: Guida rapida**Stato:** Versione 1**Valido dal :** 16/07/2007**Data Emissione Documento:** 02/05/2007**Pagina 1 di 12**

Sistema AMB – stringhe a linea di comando

Guida rapida per handler/vettori/prestatori

Indice

Indice	2
Introduzione	3
Accesso al sistema	4
Uscita dal sistema	5
Elenco comandi disponibili.....	5
Legenda generale comandi.....	5
Informazioni su volo	6
Infrastrutture:.....	9
Appendice 1: tasti e navigazione	12

Introduzione

Questo documento costituisce una guida rapida all'utilizzo delle funzioni AMB a linea di comando, messe a disposizione a vettori, prestatori, handler che non utilizzino il sistema DCS ARCO, garantendo in tal modo anche ad essi la possibilità di comunicare dati (di cui sono responsabili) direttamente ai sistemi di scalo di Aeroporti di Roma.

Accesso al sistema

L'accesso al sistema AMB e' effettuabile da Windows attraverso il collegamento da telnet digitando il comando *'telnet adbmamb'* oppure tramite apposita icona su postazioni CUTE.

Alla presentazione a video della stringa:

login:

digitare (in lettere minuscole) la stringa

bamis

e premere il tasto *invio*.

Successivamente, alla presentazione a video della stringa:

bamis's Password:

digitare la password richiesta:

bamis

sempre in caratteri minuscoli (né la password è visibile durante la digitazione né il cursore avanza), e premere quindi il tasto *invio*.

A questo punto si entra nel sistema e viene visualizzata una maschera di login dove digitare il proprio nome utente con la relativa password(*), ogni utente ha un proprio profilo.

Dopo aver inserito login e password relative all'applicazione AMB, viene visualizzata una maschera di riepilogo con un menù dinamico tramite il quale navigare all'interno del sistema in base al profilo autenticato.

Posizionandoci con le frecce sul link *'STRINGA DATI'* e premendo il tasto *invio* si entra nella modalità di Data Entry a linea di comando(AMB1).

ES.

AMB1_____

STRINGA DATI - PWD - ESCI

(*) *L'assegnazione della password avviene a fronte di richiesta formale a ICT.*

Uscita dal sistema

L'uscita dal sistema si effettua posizionandosi sul link 'ESCI' seguito da pressione del tasto *invio*.

Per effettuare la chiusura completa della finestra di collegamento, cliccare la 'x' in alto a destra della finestra o digitare la lettera 'q' posizionandosi in un punto della maschera non editabile.

Elenco comandi disponibili

Tutti i comandi sono preceduti dai quattro caratteri fissi "AMB1" oppure "AMB2" seguiti dalla stringa dati.

Al termine della scrittura di ogni singolo comando, premere il tasto *invio* per mandarlo in esecuzione.

Legenda generale comandi

VV	= codice vettore (IATA, biletterale)
NNNNN	= numero volo (max lunghezza 5)
GG	= giorno origine volo (01-31)
S	= natura volo (A – arrivo, P – partenza)
HHMM	= orario (ore e minuti)

Documento: Guida rapida**Stato:** Versione 1**Valido dal :** 16/07/2007**Data Emissione Documento:** 02/05/2007**Pagina 6 di 12**

Informazioni su volo

Inserimento orario di imbarco:

AMB1IMBPVVNNN/GG/HHMM

effetto: inserisce orario imbarco sul volo VVNNN del giorno GG ora HHMM

Comunicazione volo in imbarco:

AMB1BORPVVNNN/GG

effetto: animazione attivata su tutti i monitor DISAR (check-in, gate)

Comunicazione annullamento imbarco:

AMB1ANBPVVNNN/GG

effetto: animazione disattivata su tutti i monitor DISAR (check-in, gate)

Comunicazione chiusura volo:

AMB1CLDPVVNNN/GG

effetto: scomparsa del volo dai monitor DISAR area check-in

Rotazione volo:

AMB1ROTAVVNNN/GG/ZZMMM/DD

legenda: volo VVNNN del giorno GG ruota con volo ZZMMM del giorno DD

effetto: risulta rotazione volo su Pagine Operative DISAR/IDDS

Registrazione aeromobile(*):

AMB1REGSVVNNN/GG/RRRRR

legenda: inserisce registrazione RRRRR per volo VVNNN del giorno GG

Aggiornamento orario stimato arrivo/partenza(*):

AMB1OETSVVNNN/GG/HHMMlegenda: orario stimato arrivo/partenza volo VVNNN del giorno GG
orario HHMM

Aggiornamento orario approdo/decollo(*):

AMB1OPSSVVNNN/GG/HHMM

legenda: orario approdo/decollo volo VVNNN del giorno GG orario HHMM

Aggiornamento orario blocco/sblocco(*):

AMB1OPLSVVNNN/GG/HHMM

legenda: orario blocco/sblocco volo VVNNN del giorno GG orario HHMM

(*) da inserire quando non disponibile o inesatto o incompleto telex MVT



Documento: Guida rapida		Stato: Versione 1
Valido dal : 16/07/2007	Data Emissione Documento: 02/05/2007	Pagina 7 di 12

Nota al Pubblico (TTT).

AMB1NTBSVVNNN/GG/TTT

effetto: assegnazione nota codice TTT al volo specificato e comparsa della nota immessa sui monitor DISAR.

Documento: Guida rapida**Stato:** Versione 1**Valido dal :** 16/07/2007**Data Emissione Documento:** 02/05/2007**Pagina 8 di 12****Esempi (informazioni su volo):**

inserimento orario imbarco 12:05 per volo DL071 del giorno 5:

AMB1IMBPD071/05/1205

comunicazione volo DL071 del giorno 5 inizio imbarco:

AMB1BORPD071/05

volo DL070 del giorno 5 ruota su volo DL071 del giorno 6:

AMB1ROTAD070/05/DL071/06

Inserimento registrazione IDFWP per volo DL070 del giorno 5 in arrivo:

AMB1REGAD070/05/IDFWP

Sblocco piazzola ore 12:25 per volo DL070 del giorno 5 in partenza:

AMB1OPLPD070/05/1225

Assegnazione nota al pubblico 002 per volo DL070 del giorno 5 in partenza:

AMB1NTBPD070/05/002

Infrastrutture:

assegnazione banco, apertura/chiusura banco, orario stimato fine riconsegna, assegnazione piazzola volo in partenza, assegnazione gate.

Assegnazione numero banco (BBB) a volo:

AMB1BNCPVVNNN/GG/BBB

effetto: comparsa del volo sui monitor DISAR in area originanti del Terminal nel quale effettuare le operazioni di accettazione (attenzione: se non si inserisce il nr. di banco, il volo non appare sui monitor!); in altre aree (parcheggi o ferrovia) con identificativo del Terminal

Apertura banco Volo specifico BBB (classe F/C/Y):

AMB1BCDPVVNNN/GG/BBBA_

effetto: comparsa del volo sul Teleindicatore del banco check-in

Chiusura banco Volo specifico BBB (classe F/C/Y):

AMB1BCDPVVNNN/GG/BBBC_

effetto: scomparsa del volo dal Teleindicatore del banco check-in

Apertura banco Grafica Personalizzata (pagina numero FF):

AMB1BCC999AGFF

effetto: comparsa del volo sul Teleindicatore del banco common

Chiusura banco Grafica Personalizzata (pagina numero FF):

AMB1BCC999CGFF

effetto: comparsa del volo sul Teleindicatore del banco common

Orario stimato di fine riconsegna bagaglio

AMB1EBCAVVNNN/GG/HHMM/GG

effetto: modifica dell'orario di fine riconsegna bagaglio preventivamente calcolato dal sistema presente sui monitor Disar dedicati ai nastri. Se l'orario modificato e' maggiore di quello calcolato secondo i tempi standard di riconsegna bagaglio, verrà associata la nota al pubblico "scusate per il ritardo".

Assegnazione Piazzola (PPP) del Volo in Partenza

AMB1PLPPVVNNN/GG/PPP

effetto: assegnazione del codice piazzola PPP al volo in partenza specificato, comparsa dell'informazione sui teleindicatori.

Documento: Guida rapida**Stato:** Versione 1**Valido dal :** 16/07/2007**Data Emissione Documento:** 02/05/2007**Pagina 10 di 12****Assegnazione Gate (UUU)****AMB1GATPVVNNN/GG/UUU**effetto: assegnazione gate di imbarco UUU a volo specificato,
comparsa del gate sui teleindicatori

Esempi:

assegnazione banco 121 a volo DL071 del giorno 5:

AMB1BNCPDL071/05/121

apertura banco 121 per volo DL071 del giorno 5, classe First:

AMB1BCDPDL071/05/121AF

chiusura banco 121 per volo DL071 del giorno 5, classe Economy:

AMB1BCDPDL071/05/121CY

apertura banco 185 con pagina grafica personalizzata 12:

AMB1BCC185AG12

chiusura banco common 185 con pagina grafica personalizzata 12:

AMB1BCC185CG12

modifica dell'orario di riconsegna bagaglio:

AMB1EBCAAZ611/05/0750/06

Assegnazione piazzola 001 per volo in partenza DL071 del giorno 5:

AMB1PLPPDL071/05/001

Assegnazione gate 002 per volo in partenza DL071 del giorno 5:

AMB1GATPDL071/05/002

Appendice 1: tasti e navigazione

Per effettuare la navigazione premere le frecce in alto oppure in basso o anche il tasto di tabulazione e premere il tasto *'invio'* per effettuare una selezione o eseguire un comando.

Accesso via telnet :

login: bamis

Password: bamis

Viene mostrata una successiva maschera dove inserire la propria login e la relativa password del sistema AMB.

Una volta inseriti i dati si entra nel sistema e si può procedere alla gestione delle informazioni tramite stringa dati.

Per uscire dal sistema posizionarsi sulla voce di menù *'ESCI'* + invio.

Per effettuare la chiusura completa della finestra di collegamento, cicare la *'x'* in alto a destra della finestra o digitare la lettera *'q'* posizionandosi in un punto della maschera non editabile.